

A complex technical background graphic featuring a central circular gauge or dial, overlaid with various digital elements including binary code (0s and 1s), circuit traces, and a waveform graph. The overall aesthetic is industrial and high-tech.

# **ibaManagementStudio**

## Neue Funktionen in ibaManagementStudio v2.4.0

Release Notes  
Ausgabe 2.4

Messsysteme für Industrie und Energie  
[www.iba-ag.com](http://www.iba-ag.com)

---

## Herausgeber

iba AG

Gebhardtstrasse 10-20

90762 Fürth

Deutschland

## Kontakte

Zentrale +49 911 97282-0

Support +49 911 97282-14

Technik +49 911 97282-13

E-Mail [iba@iba-ag.com](mailto:iba@iba-ag.com)

Web [www.iba-ag.com](http://www.iba-ag.com)

© iba AG 2026, alle Rechte vorbehalten.

| Ausgabe | Datum   | Autor | Änderungen                                                       |
|---------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 2.4     | 07-2026 | mm    | Neue Funktionen und Verbesserungen<br>ibaManagementStudio v2.4.0 |

# Neue Funktionen in Version 2.4


Folgende neue Funktionen und Verbesserungen stehen Ihnen in *ibaManagementStudio* ab Version 2.4 zur Verfügung.

## 1 E-Mail-Benachrichtigungen

Mit dieser Version wird die Alarmfunktion in *ibaManagementStudio* erweitert.


*ibaManagementStudio* kann bei Alarmen automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung verschicken. Für jede Alarmregel können Sie den E-Mail-Versand global einstellen und dann für einzelne Systeme und Regeln ausschalten.

Um die E-Mail-Benachrichtigungen zu nutzen, benötigen Sie neben der Lizenz *ibaManagementStudio+* einen SMTP-Server, mindestens ein Absender-Konto und eine Alarmregel mit einem E-Mail-Empfänger.



Die E-Mail-Benachrichtigung nennt die Alarmregel, betroffene und nicht mehr betroffene Systeme sowie den Alarmverlauf, z. B. wenn der Alarm zwischenzeitlich aufgehoben und wieder aktiviert wurde.

[ibaMgS-Überwachung] Verbindung zwischen ibaPDA-Client und ibaPDA-Server unterbrochen



Die E-Mail wird an Benutzer aus der Benutzerverwaltung von *ibaManagementStudio* versendet. Die Benutzerrechte auf die Systeme bleiben auch für den E-Mail-Versand gültig. Ein Empfänger benötigt mindestens Leserechte für ein System, um dazu E-Mails zu empfangen. Ebenso wird die festgelegte Sprache pro Benutzer in der E-Mail verwendet.

Die Häufigkeit der E-Mails pro Alarm können Sie über die Einstellung des Aggregationsfensters und der Cooldown-Periode beeinflussen. In diesen Zeiten werden keine E-Mails gesendet, sondern Ereignisse gesammelt, die dann gebündelt in einer E-Mail versendet werden.

Sie können ebenfalls per E-Mail benachrichtigt werden, wenn der *ibaManagementStudio*-Server gestartet oder herunter gefahren wird.

## 2 Neue Struktur der Alarmseite

Die Alarmseite wurde neu strukturiert. Die drei Register *Offline-Systeme*, *Systemwarnungen* und *Server-Alarme* ersetzen die bisherige Darstellung. Jedes Register zeigt einen Zähler für die aktuell betroffenen Systeme.

| Name         | EUP-Datum | Lizenzen | Nutzungsdauer | Software-Updates | Lizenz-Updates | CPU  | RAM   |
|--------------|-----------|----------|---------------|------------------|----------------|------|-------|
| TestComputer | 14.5.2027 |          |               | 7                |                | 3,3% | 27,5% |
| MyComputer03 |           | V654321  | 24.4.2027     | 2                |                | 49%  | 69,5% |

Die Server-Alarme befinden sich nicht mehr unter dem Root-Ordner der Systemübersicht, sondern nur auf der Alarmseite im Register *Server-Alarme*.

### 3 Erweiterte Produktintegration

#### ibaDaVIS

*ibaManagementStudio* zeigt ab Version 2.4.0 eine Diagnoseseite für *ibaDaVIS* (ab Version 3.5.0). Die Seite enthält Informationen zu Dienststatus, installierter Version und Lizenz. Sie können Support-Dateien für *ibaDaVIS* direkt herunterladen. Zusätzlich überwacht eine neue Alarmregel, ob der *ibaDaVIS*-Dienst läuft.

#### ibaHD-Server

Auf dem Register *Ablage* wird jetzt die Anzahl der konfigurierten Time-Periods pro Ablage angezeigt. Ablagen, die eine Ultra-Lizenz verbrauchen, zeigen die Time-Period-Anzahl fett markiert, wie auch bei *ibaHD-Server*.


#### ibaCapture

Die Lizenzinformation zeigt ab *ibaCapture* Version 5.7.0 die Thermokamera-Lizenzen einschließlich Anzahl und Demo-Status.

#### Alias-Informationen

*ibaManagementStudio* liest die Alias-Informationen für *ibaPDA-Server* (ab v8.14.0), *ibaHD-Server* (ab v3.7.0) und *ibaCapture* (ab v5.7.0). Der Aliasname wird in der jeweiligen Software vergeben.

Die Alias-Informationen finden Sie bei den allgemeinen Produktinformationen auf Systemebene.



### 4 Sonstiges

Alle Popup-Dialoge des Web-Clients lassen sich jetzt verschieben.

Beim Verschieben des Installer-Repositorys wird der Fortschritt jetzt pro Datei angezeigt.